
میکروبیولوژی عمومی

میکروبیولوژی باونز

*** ویژگیهای فراگیر تمام موجورات زنره :



غشاء پلاسمایی : ممتویات سلول را از ممیط اطراف برا میکند و بلوی عبور آزاد یونهای غیرآلی و اکثر مواد دیگرباردار و قطبی را میگیرد . پروتئینهای هامل در غشاء پلاسمایی اهازه عبور برفی یونها و مولکولها را میدهند. این آنزیمها در برفی مسیرهای متابولیکی شرکت میکنند.

سیتوپلاسم (cytosol) : از cytosol (بفش آبی) و انواع زرات غیرمعلول با عملکرد قاص تشکیل شره است. هسته دارای هسته (یوکاریوت) یا ناهیه نوکلئوئیری (پروکاریوت) : شامل ماده ژنتیک و پروتئین های وابسته است . هسته دارای غشاء معرود کننده است .

**انواع سلول ها*:

تمام سلولهای زنره هاوی nucleoid یا nucleus هستند که در آن ژنوم (= مبموعه کامل ژنها) نگهداری و تکثیر میگردد: در باکتریها nucleoid از سیتوپلاسم توسط یک غشاء بدا نشره است. به سلولهای با این ویژگی (یعنی باکتریها) پروکاریوت گفته می شود. به سلولهای که هسته (nucleus) آنها توسط غشاء اهاطه شره eukaryote گفته می شود (در یونانی eu به معنی "واقعی" و karyote به معنی "هسته" است.)

*ابعار سلول های زنره:

اکثر سلولهای زنره ابعاد میکروسکوپی دارند، یعنی با چشم غیرمسلح قابل رویت نیستند؛ اندازه سلولهای گیاهی و هیوانی بطور نمونه بین ۵ تا ۱۰ میکرون است.بسیاری از باکتریها دارای ابعاد بین فقط ۱ تا ۲ میکرون هستند. کوچکترین سلولها برفی باکتریها به نام mycoplasmas هستند که دارای قطر ۲۰۰ نانومتر می باشند.

*** تقسیم بنریهای موبورات زنره:

ا. تقسیم بنری بر اساس نوع سلول تشکیل دهنره ۲. تقسیم بندی مریرتر بر اساس مباهث تکاملی ۳. تقسیم بندی مومودات بر اساس منبع کربن و انرژی

ا. تقسیم بنری بر اساس نوع سلول تشکیل رهنره ؛

قبل از کشف میکرو ارگانیسمها تمام موبورات زنره رابه رو سلسلهٔ گیاهی و بانوری تقسیم میکردند. پس از کشف میکرو ارگانیسمها ،ارنست هکل در سال ۱۸۴۶اسلسلهٔ سومی به نام (پروتیستا)یا آغازیان را پیشنهاد کرد که پروتو زئرها، بلبکها وقار پها رابه علت داشتن هسته مشفهن وکاملتر در یک گروه به نام (یوکاریوت)و تمت عنوان سلسلهٔ «پروتیستا» قرار دادند.









سلسله يو كار يوتيك (يروتيستا)به سه رسته تقسيم مي شونر:

- ا- يروتو زوئرها : موجوراتی تک يافته ای با مشفهات يافتهای بانوری بوره وفاقر کلروفيل هستند .
 - ۲- بلبکها: موبوراتی تک یافته یا چنر یافته ای هستند. دارای کلروفیل بوره وفتوسنتز می کنند.
 - قاريها: موجودات كياهي ساره وفاقر كلروفيل ، كل، يشه، ساقه وبرك انر.


باکتریها را به مناسبت راشتن سافتار ابترائی تر و نراشتن هسته مشفص در سلسله <پروکاریوت> طبقه بنری نمودنر . سلسله بروكاريوتيك شامل رو شافه بوره :




اكثر زیست شناسان ویروسها را نیز مِزو میکروارگانیسمها می دانند. کشف ویروپیرها (شبه ویروسها) که از یک زنمیر تک رشته ایی RNA- تشکیل شره انر و پریونها ، که زرات هترو پروتئینی از نوع گلیکو پروتئینی عفونت زا هستنر ،افق نوینی را در زمینهٔ پژوهشها بر روی میکروب شناسان گشور.



۲. تقسیم بنری بریر تر بر اساس مباهث تکاملی:



۳. تقسیم بندی موجورات بر اساس منبع کربن و انرژی



*معنای میکروبیولوژی :

واژه میکرو بیولوژی از سه فِز‹‹میکرو››به معنای کوفِک ‹‹بیو››به مفهوم زنرگی و‹‹لوژی››به معنای شناسائی تشکیل شره است .

* تاریفیه :

میکروب شناسی به عنوان یک رانش به سه روره تقسیم میشور :

ا دروره نفست با کشف جهان میکروارگانیسمها توسط لیو نهوک در سال ۱۹۷۵ آغاز شر.

۲. نیمه سال ۱۸۶۰ نظریه ‹‹فور بفور›› مررور واصل بیوژنز پزیرفته شر.

نظریه عامل مولر تفمیر وبه رنبال آن نظریه عامل مولر بیماری ۱۲۰ سال ۱۸۷۶ اشکل گرفتنر .

۳. از سالهای ۱۹۰۰به بعر ،همبستگی بین میکروب شناسی،پزشکی وسایر رشته های میکروب شناسی کار بردی روبه گسترش نهاد .

*روبرت کخ کارهایی روی بیماریهای سیاه زفع ، سل، وبا و عفونتهای ریگر ا نبام راره است.

اصول كخ عبارتند ا ز:

- ۱- در هر مورد از بیماری ، میکرو ا رگانیسمها باید وجود داشته باشند.
 - ۲- میکرو ار گانیسم را بایر به صورت کشت فالص جرا نمود .
- ۳- تلقیح میکروب برا شره بانور مساس آ زمایشگاهی بایر همان بیماری را با علایم مشفصه اش به وبور آورد.
 - ۴- میکرو ار گانیسم را بایر از بانور ۲ زمایشگاهی روباره به ما لت قالص برا نمود .
 - ۵- یارتن های مربوط به عامل بیماریزا باید در سرم فون بیمار وجور داشته باشند.
 - ۴- بیمار، پس از بهبوریی، بایرنسبت به همان میکروب ایمنی راشته باشر.
- ۷- بیمار درمین بیماری یا پس از بهبوری ،بایر نسبت به همان میکروب یا فراورده های آن مساسیت داشته باشر.

* * * طبقه بنری موجورات :

سلسله) : پروکاريوتها Kingdom

Division (شافه) : گراسیلی کوتس

Class (رره): اسكو توباكترها

Order (راسته): يوباكترها

Familiy (فانواره)؛انتروباكترياسه

Genus (جنس): اشرشیا

Species (گونه) :کلی

***روش اسم گذاری گونههای زیستی:

اساس طبقه بندی باکتریها، مفمرها و قارچها تقسیم بندی آنها به گونه های(species) مفتلف است و به هر گونه یک اسم فاص و منفصر به فرد داده می شود.

این اسم از رو بفش تسکیل شره است:

بفش اول بنس (genus) گونه را مشفص می كنر

بفش روم صفت یا لقب (epithet) گونه را مشفص می كنر.

*** نکاتی در فهوهی اسع میکربها:

هر رو بفش این اسم معمولا یک کلمه لاتین است که در فونت Italic (مورب) نوشته می شور.

عرف اول بفش اول اسم در بعبورت بزرگ (capital) نوشته میشود.

مثال : باکتری از جنس Lactococcus ملقب به

Lactococcus lactis Specific, Genus or generic name Specific, descriptive (epithet) name

*** طبقه بنری لونه ها :

رر صورتیکه در یک گونه میکربی نژادهای (strain) مفتلف، که دارای تفاوتهای برئی ولی دائمی هستند، وبود داشته باشند می توان آن گونه را به چند زیرگونه (subspecies) تقسیم کرد. زیرگونه در اسم میکرب با اصطلاح ssp. یا ssp. مشفص می گردد که به دنبال آن یک صفت ارائه می شود.

⊹مثال :

- Lactococcus lactis ssp. Cremoris •
- زمانیکه به اسع یک گونه در یک متن برای اولین باراشاره می شود بفش اول بهبورت کامل ارائه می گردد ولی در ارباعات بعدی در متن بفش اول بهبورت فلاصه شره در یک یا چنر مرف ارائه می گردد. مثال:
- Lactococcus lactis is a species of bacteria which is used extensivley in the food,

 L. lactis (or Lac. Lactis) can convert lactose and especially dairy, industries.

 in milk to lactic acid.

*** اسم گذاری ویروسها:

به ویروسها توسط اسمهای بر اساس طبقه بنری علمی اشاره نمی شور.


انواع اسمهای ویروسها:

αروف الفبا و / یا عرر (مثلا با کتریوفاژهای ۲4 یا Λ

• بر اساس مرضی که ایجار می کننر (مثلا ویروس هپاتیت ۲)

• روشوای ریگر (مثلا Norwalk virus)

** ویژگیهای مشترک سافتاری سلولهای باکتری :



*** تفاوت سافتار دیواره انواع باکتریها :

Cell envelope Structure varies with type of bacteria.




Gram-negative bacteria Outer membrane; peptidoglycan layer



Gram-positive bacteria No outer membrane: thicker peptidoglycan layer



Cyanobacteria Gram-negative; tougher peptid- No outer membrane; oglycan layer; extensive internal peptidoglycan layer outside membrane system with photosynthetic pigments



Archaebacteria plasma membrane

غشاء پلاسمای (دافلی) اوباکتریها از یک لایه دوگانه نازک لیپیر همراه با پروتئین تشکیل شره است. در آرکی باکتریها ترکیب این ليبير بسيار متفاوت است.

غشاء غارجی از لیپوپلی ساکاریر، لیپوپروتئین و فسفولیپیر تشکیل شره است.مولکولهای فسفولیپیر بهبورت یک لایه روگانه ترتیب راره شره انر که در آن بفش آب روست (گلیسرول و فسفات)به سمت بیرون و بفش چربی روست (هیرروکربن) به سمت رافل است. در آرکئو باکتر ها ترکیب لایه ی (pseudopeptidoglycan)با اوباکتریا فرق می کند .

** * فهو سات او باکترها:

ا. تک سلولی

۲. دارای سه فرم مورفولیژیکی ایه:


- Spirilla (spirals) •
- Cocci (spheres)
 - Bacilli (rods) •

۱.۳ اغلب نمی تواننر از انرژی نور استفاره کننر.

۴. توانایی مرکت دارند (**motile**)

(binary fission) متوسط تقسيم به ۲ سلول رفتر تكثير مي شوند.

***شكل باكترى ها :



*** انواع اوباكتريها :

انواع یوباکتر ها بر اساس پاسخ به آزمایش رنگ آمیزی گرم انواع اوباکتریها بر اساس توانایی تشکیل اسپور دافلی (endospore) انواع اوباکتری ها بر اساس توانایی فتوسنتز

*انواع یوباکتر ها بر اساس پاسخ به آزمایش رنگ آمیزی گرم:

گرم منفی گرم مثبت برون گرم

ا.گرم منفی :

این باکتریهای بفاطر هفور غشاء فارهی در برابر برفی آنزیمها (مثل لیزوزیم)، مولکولهای هیدروفوب (مثل نمکهای صفراوی) و آنتی بیوتیکها (پنی سیلین) مقاومت دارنر.

e.g. Acetic acid bacteria, Enteric or coliform bacteria (e,g, E. coli), Pseudomonads, Rhizobium, Rhodospirillum, Zymomonas

e.g. Bacillus, Clostridium, Corynebacterium, Lactic acid bacteria

۲.گرم مثبت :

e.g. Mycoplasm

۳.هيپيک (برون ريواره):

*انواع اوباكتريها بر اساس توانايي تشكيل اسيور دافلي (endospore):

Bacillus

Clostridium

*انواع اوباکتری ها بر اساس توانایی فتوسنتز:

- Cyanobacteria :
 blue-green algae
- Anoxygenic photosynthetic bacteria :
 the purple and green bacteria

Actinomycetes*

- جزو باكتريها طبقه بندى مي شونر چون :
- ا. فقط رارای غشاء سیتوپلاسمی بوره و رارای ترکیب ریواره سلولی مشابه باکتریها هستنر
 - ۲. پون به باکتریوفاژ مساس هستنر .
 - برغی فواص شبیه به قارچ دارند: دارای سافتار میسیلیومی هستند.

رارای اهمیت در تولیر صنعتی انواع آنتی بیوتیکها هستنر .


: Archaebacteria*

- دارای لایه پپتیروگلیکان نیستنر.
- ترتیب نوکلئوتیری در RNAریبوزومی دربین گونه های مفتلف آنها یکسان است ولل تفاوت زیاری با اوباکتریها دارد.
 - ترکیب لیپیری غشاء سیتوپلاسمی با اوباکتریها و اوکاروتها فیلی متفاوت است.
 - معمولا در شرایط کار زنرگی می کنند.


مثال:

- Methanogens
- Thermoacidophiles
- halobacteria

*Two Basic Types of Cells:



میکروارگانیسمها موجودات فعالی هستند که از زیستگاه خود به رشد و اعمال متابولیسمی مشغولند به بیان ساده تر میکروبها ماشینهایی متابولیسمی هستند با توانایی تکثیر فوقالعاده زیاد رشد میکروبها ممکن است برای ماگاه سودمند و زمانی زیانبار باشد. توانایی ما در کنترل بیماریهای عفونی بستگی تام به آگاهی ما از چگونگی رشد و تکثیر باکتریها دارد .



*** انواع تولير مثل ميكروار گانيسم ها:

تقسيم مستقيم /آميفتگي /مِوانه زرن /...

: بعيقتسم بعيسقة

تولید مثل بنسی به روش رو نیع شرن یکی از فصوصیات بارز باکتریهاست. در این فالت باکتریها در مفیط مناسب ، مواد مورد نیاز را بزب و قسمتی از آن را به پروتوپلاسم تبریل می کننر و در نتیبه بر هم باکتری افزوده می شود وقتی رشر باکتری به هر معینی رسیر پروتوپلاسم آن بر اثر پیرایش ریوارهای عرفنی در قسمت میانی به رو قسمت تقسیم می شور و یک باکتری به رو باکتری تبریل می گردد.


Generation Number 0 1	Cell Count 1 2 4	Cytoplasmic membrane Chromosome Cell wall Replicated chromosome Septum Completed	30 minutes
3 4	8 16	septum	60 minutes
5 10	32 1,024	**************************************	90 minutes
lapse mov	1,048,576 Itch a time vie of <u>E. coli</u> on growth.	(a)	} 120 minutes

Generation Time Under Optimal Conditions

Organism	Generation Time	
Bacillus cereus	28 min	000
Escherichia coli	12.5 min	(قده أأ
Staphylococcus aureus (causes many types of infections)	27-30 min	
Mycobacterium tuberculosis (agent of Tuberculosis)	18 - 24 hrs	
Treponema pallidum (agent of Syphilis)	30 hrs	

آميفتگي :

نوع ویژهای از تولید مثل منسی است در اینگونه تولید مثل، دو باکتری مهاور هم قرار می گیرند و یکی از آنها که ماده ارثی (DNA)را به دیگری می دهد، نر و دیگری که ماده ارثی را دریافت می کند ماده به شمار می آید.



پلاسمیر (plasmid)، مولکول DNA کوپکی است که بطور مفزا از کروموزوم در سلول وجود دارد. همانند سازی پلاسمیدها در سیتوپلاسم و بطورمستقل از ژنوفور انبام می گیرد. پلاسمیدها معمولاً به شکل یک مولکول DNA دورشته ای ملقوی هستند (هرپند انواع فطی پلاسمید نیز وجود دارد). هر پلاسمید دارای یک معل آغاز همانند سازی (ori) است که همانند سازی پلاسمید از آن نقطه شروع می شود.

موانه زرن:

برفی از باکتریها به روش بوانه زدن تکثیر می یابند بوانه ها ابتدا به صورت زائده پسبیده به باکتری ظاهر می شوند و تدریبا بزرگ شده و از باکتری اصلی بدا میگردند

ساير روشها :

روش دیگر تولید مثل که در برفی از باکتریها نظیر اکتینومیست ها مشاهده می شور که باکتری به صورت رشتهای دراز درمی آید، سپس این رشته قطعه قطعه شده و هر قطعه در نتیمه رشر تدریمی به یک باکتری عاصل تبدیل می شود .

*Factors Influencing Microbial Growth:

- ✓ Nutrition
- ✓ Oxygen
- ✓ Temperature
- √ pH

***شرایط رشر و تکثیر باکتری ها :

باکتری برای رشر به منبع انرژی ،منبع کربن آلی(مثل قنرها و اسیرهای پرب) و یونهای فلزی(مثل آهن) نیازمنرنر. دمای مناسب، pH ونیاز(و یا عرم نیاز) به اکسیژن نیز برای رشر باکتری مهم هستنر.

∞غیاز به ∗

پُلُونَلَى والنش بالتري ها با السيرُن يك فالتور مهم در طبقه بنري آنها است.

اکسیژن یک ملکول بسیار فعال است و هنگامی که الکترون ها را می گیرد، می تواند هیدروژن پراکسید H2O2 و رادیکال های سوپر اکسیر نیان شکستن این معمولات اکسیژن، سه آنزیم دارند:

۱) كا تالاز: كه مطابق واكنش زير پراكسير هيدروژن را مي شكنر:

2H2O2→2H2O +O2

۲) پر اکسیراز :که آن نیز پر اکسید هیدروژن را می شکند.

٣) سوپر اکسیر ریسموتاز: که این آنزیم رادیکال سوپراکسیر را در واکنش زیر تغییر می دهر:

02- + 02- +2H+→H2O2 + 02

تمام این ترکیبات تا زمانیکه شکسته نشره انر سمی انر ۱٫۰ واقع ماکروفاژهای برن ما این رادیکال های اکسیژن را برای از بین بردن باکتری ها تولیر می کننر.

*باكترى ها از نظر نياز به اكسيژن؛

💠 باکتریهای هوازی اهباری:

- ✓ ین گروه از این نظر رقیقاً مشابه انسان ها هستنر که از گلیکولیز ،پرفه کربس TCAو زنمیره انتقال الکترون با اکسیژن به عنوان گیرنره نهایی الکترون استفاره می کننر .
 - باکتری های این گروه تمام آنزیم های بالا را دارند.
 - ✓ مايكوباكتريوم ها و نوكارديا از اين گروهند.
 - ✓ باید در مفنور اکسیژن رشر کنند و توان تفمیر کردن را ندارند.

💠 باکتریهای بیهوازی اهباری:

- ✓ فسفور پلاسیون اکسیراتیو را انهام نمی رهند.
 - 🗸 🧸 مفنور اکسیژن کشته می شونر.
- ✓ فاقر آنزیمهای فاصی مثل کاتالاز، پرکسیرازو سوپراکسیر ریسموتازهستنر.

💠 بالتری های هوازی بی هوازی های افتیاری:

این نام شما را به اشتباه نینرازر.

- √ این باکتری ها هوازی اند.
- ✓ در زنمیره انتقال الکترون از اکسیژن به عنوان آفرین گیرنره الکترون استفاره می کنند و دارای کاتالاز و سوپراکسیر دیسموتاز هستند.
- ✓ تنها تفاوت این است که آنها می توانند در غیاب اکسیژن با استفاده از فرایند تفمیر برای تولید انرژی رشر کنند .
 - ✓ بنابراین آنها اگریه می توانند بی هوازی تفمیری باشند، اما شرایط هوازی را ترجیح می رهند.
 - ✓ اعضاى فانواره ى آنتروباكترياسه، هميون اشريشيا كولى، كلبسيلا، سالمونلا و شيكًلا از اين گروهند.


💠 باکتری های بی هوازی تعمل کننره اکسیژن؛

✓ این باکتری ها از روش تفمیر استفاره می کننر و هیچ سیستم انتقال الکترونی نرارند. بنابر این به اکسیژن نیازی نرارند.

آنها به دلیل داشتن سوپراکسیر دیسموتاز می تواننر مقادیر کم اکسیژن را تممل کننر (اما کاتالاز نرارنر). لاکتوباسیل ها و

بعضی استریتوکوک ها در این گروه های می گیرنر.

*Microbes & Oxygen:




Aerobic and anaerobic bacteria can be identified by growing them in liquid culture:

- 1: Obligate aerobic bacteria gather at top of test tube to absorb maximal amount of oxygen.
- 2: Obligate anaerobic bacteria gather at bottom to avoid oxygen.
- 3: Facultative anaerobes gather mostly at the top, since aerobic respiration is most beneficial; but as lack of oxygen does not hurt them, they can be found all along the test tube.
- 4: Microaerophiles gather at upper part of test tube, not at top. Require O_2 , but at low concentration.
- 5: Aerotolerant bacteria are not affected by oxygen, and they are evenly spread along the test tube.

**نیازهای غزایی* ؛

- ✓ عبار تنر از منابع کربن آلی،نیتروژن،فسفر،گوگر و یونهای فلزی از جمله آهن.
- 🗸 باكتريها مولكولهي كوپكي ترشح مي كننر كه به آهن متصل مي شونر(سايرروفورها مثل انتروباكتين و مايكوباكتين).
- ✓ سپس سایدروفورها(به همراه آهن متصل به آنها) از طریق گیرنره هایی وارد سلول باکتری می شوند.انسان میزبان باکتری
 هم دارای پروتئینهای انتقالی آهن می باشر(مثل ترانسفرین). بنابراین،باکتریهایی که رقابت ناکارامدی برای کسب آهن
 با میزبان دارند پاتوژنهای ضعیفی هستند.

*رما:



- ✓ اکثر باکتری ها در دمایی هداکثر رشر را دارنر (دمای بهینه)، که بر اساس این دما می توان آنها را به سه دستهٔ ساکروفیل (سرما دوست)، مزوفیل (مر میانه) و ترموفیل (گرما دوست) تقسیم بندی نمود.
 - ✔ کلاً رماهای بین ۵۰ تا ۱۰۰ درجه برای باکتری ها و اسپورهایشان کشنره است.
- ✓ وقتی که رما به بالای ۵۰ درجه می رسر یکسری تغییرات نامطلوب بر روی باکتری بها می گذارد که این تغییرات علاوه بر آن که به رما بستگی دارد، به زمان هم بستگی دارد.
- ✓ وقتی رما بالا می رور، آنزیم های مؤثر بر رشر باکتری رناتوره و تفریب می شونر که نهایتاً متابولیسم سلولی مفتل شره و موجب مرگ باکتری می شور.
 - ✓ در فالی که وقتی دما پایین می آیر متابولیسم کم می شور اما باکتری نمی میرد.
 - به همین علت برای بررسی اثر هرارت، از روش های مفتلفی از جمله (TDP و TDP) استفاره می شور.
 - ▼ TDT (زمان مرگ مرارتی) : زمان لازم برای کشته شرن سونسپانسیونی از باکتری ها و اسپورها در رمایی معین است.
 - ▼ TDP (نقطهٔ مرگ مرارتی) : تعیین رمایی که به مرت ۱۰ رقیقه لازم است تا میکروارگانیسم از بین برور.
 - ✓ از بین بردن باکتری ها تفت تأثیر گرما به ۴ عامل بستگی دارد:

الف) نوع باكترى (كه اسپوردار باشر يا نه).

ب) تعدار باکتری (که هرچی تعدار باکتری ها بیشتر باشر، مرارت بیشتری برای از بین بردن باکتری ها نیاز است).

ج) PH ممیط اگر فنثی باشر مرارت بیشتری برای از بین بردن باکتری ها نیاز است).

ر) غلظت ممیط کشت (هرچی ممیط هاوی املاح، اسیرهای نوکلوئیک و پروتئین های بیشتری باشر، مرارت بیشتری برای از بین بردن باکتری ها نیاز است).


*Effects of Temperature on Growth:



Most of our plates are incubated at 37°C (98.6°F).

:PH*

- ✓ بسیاری از باکتریها بهترین رشر را در PH فنثی دارند،اگرهه باکتریهای فاصی هم وجود دارند که توان بقا و رشر در شرایط اسیدی یا قلیایی را دارند.
 - √ پروتوزوا ها و اغلب باكتريها PH بهينه در رنج -5.5 6.5 دارند.
 - ✓ اغلب قارچها و تعراری از باکتریها pH اسیری دارند.
 - ✓ اسیروفیل های اهباری در معیط کاملا اسیری زنرگی می کنند.




*** اندازه گیری هِرم باکتریها در کشت مایع باکتریها ؛

- √ روشهای معمول عبارتنر از:
- الف)کرورت (کرورت کشت مایع باکتریها نشانرهنره کل آنها(زنره و مرده) می باشر.این ویژگی معمولا" بوسیله اسپکتروفتومتر انرازه گیری می شود).شکل ا
- ✓ ب) تعرار باکتریوای زنره در کشت معمولا" این کار بوسیله شمارش تعرار کلونی که پس از کشت فطی معمم
 معینی روی پلیت رشر کرره صورت می گیرد.
- √ در هر دو روش، ترسیم لگاریتم کرورت یا تعرار سلولهای زنره در مقابل زمان به عنوان "منمنی رشر"مطرح می شود. شود. زمان تقسیم به عنوان زمان لازم برای دوبرابر شدن توده باکتریایی تعریف می شود.

* هنگامی که باکتری ها در یک سیستم بسته رشر کننر، جمعیت سلول ها تقریباً همیشه این پویایی رشر را نشان می دهر :


- سلول ها ابترا با ممیط بریر وفق می یابنر (فاز تأفیری)،
- √ تا اینکه تقسیم منظم به واسطه فر آینر تقسیم رو تایی را آغاز نماینر (فاز لگاریتمی).
- 🗸 زمانی که رشر آنها ممرور کشت، تقسیم سلول ها متوقف می کررد (فاز سکون)،
 - ✓ تا اینکه سرانهام می میرند (فاز مرک).




Microbial Genetics:

* * * موتاسيون باكتريايي :

Nucleic Acids: DNA Structure





×موتاسيون :

- ✓ جهش یا موتاسیون یک تغییر ژنتیکی است که صفاتِ زیستی بعفیی از افرادِ یک گونه را تغییر می دهد.
- ✓ به عبارت رقیق تر، بهش ها تغییراتی در توالی DNA هستند. بهش ها می توانند در هر نامیهای از DNA رخ رهند.
- ✓ در هر یک از فعالیتهای سلولی نظیر فرایندهای همانندسازی، رونویسی، ترجمه، ترکیب مجدد یا نوترکیبی کروموزومها و بروز
 و ظهور اطلاعات ژنتیکی اعتمال فطا و اشتباه وجود دارد.
 - √ موتاسیونها به رو روش زیر اتفاق می افتنر:

ا.موتاسیون فور به فوری : گاهی در همه سلولها و برون هفیور ماره افنافه شره اتفاق می افتر. ۲.موتاسیون القایی : نتیمه در معرض قرار گرفتن ارگانیسم به بعفیی مواد فیزیکی و شیمیایی (موتاژنها) است.

√ طبقه بنری موتاسیونها:

موتاسیون در باکتری به دو گروه تقسیم می شود:

ا. مو تاسیون نقطه ای (تغییر یک باز در DNA)

۲. موتاسیون وسیع (تغییر در بیش از یک باز در DNA)

√ انواع موتاسیونهای نقطه ای :

ا. Transitions (بابهایی یک باز پورین با یک باز پورین یا یا باز پیریمیدین با یک باز پریمیدین)این تغییر که موتاسیون بابهایی نام دارد نسبتا معمول است.

۲. **Transversions** (باببایی یک باز پورین با یک باز پیریمیرین یا برعکس) این تغییر که موتاسیون متقاطع نام دارد کمتر اتفاق می افتر.


۳. **Deletion** (فزف یک باز از اطلاعات ژنتیکی)

ا. Addition (افنافه شرن یک باز به اطلاعات ژنتیکی)

نکته: موتاسیونهای هزف و افنافه موتاسیونهای تغییر در چهارچوب نیز نامیره می شوند.(Frameshift mutation)







* طبقه بنری موتاسیونها پس از رخ دادن :

ا. مو تاسیون فاموش « Silent mutation » : در اثر مو تاسیون تغییر در ژنو تیپ مشاهره می شور ولی در فنو تیپ باکتری هیچ گونه تغییری مشاهره نمی گردد. وقتی بیش از یک کرون برای یک آمینواسیر وبور داشته باشر، بایگزینی یک باز می توانر منبر به ایباد کرون بری مشاهره نمی گردد. وقتی بیش از یک کرون برای مثال اگر کرون کرون به کرون CGC تغییر یابر، باز هم همان آمینو اسیر را کر می کنر. برای مثال اگر کرون هرین که باز هم همان آمینو اسیر را کر می کنر. این موتاسیون فقط می توانر از بررسی DNA یا MRNA مشفص شور پرا که تغییر فنوتیپی در میکروارگانیسم ایباد نمیکند. (به دلیل عرم تغییر پروتئین ها)


۲. missense mutation؛ این موتاسیون ها با تغییر یک باز در DNA بوجود می آیند. تغییر در کدون یک آمینواسید و تبدیل آن به کدون آمینواسید دیگر.

برای مئال: کرون GAG که مربوط به گلوتامیک اسیر می باشر، می توانر به GUG که مربوط به والین است تغییر یابر. این موتاسیون در سطح سافتمان پروتئین ظهور میابر.

nonsense mutation : این موتاسیونها در تغییر sense codon با کرون های پایانی به وجود می آیند که باعث پایان زود هنگام ترجمه و کوتاه شدن پلی پپتید می شوند.

اکثر پروتئین ها عملکرد فود را، در صورت کوتاه شدن به اندازه یک یا دو آمینواسید، هفظ میکنند. در صورتی که موتاسیون نزدیک به وسط ژن اتفاق بیافتد، میتواند منفر به از رست دادن عملکرد پروتئین شود.

۹. Frameshift mutation : (موتاسیونهای تغییر پارپوب) این موتاسیونها در اثر مذف یا افزایش یک یا دو بفت باز در منطقه کرینگ ژن بومود می آیند. به دلیل اینکه کرها شامل توالی سه کرون میباشنر، مذف یا افزایش کمتر از سه مفت باز منمر به مابهایی تمام کرونهای بعر از آن میشود. در نتیمه موتاسیونهای تغییر پارپوب، ممهول فنوتیپی آنها سنتز پروتئین های ناکارآمر فواهر بود.



* انتقال اطلاعات ژنتیکی در باکتریها :

انتقال اطلاعات ژنتیکی در باکتریها به روشهای زیل صورت می پزیرد

۱ – ترانسفور میشن Transformation

Transduction ترانسراکشن – ۲

Conjugation عنع – ۳

هابهایی DNA از یک باکتری به باکتری ریگر از لفاظ پزشکی اهمیت ویژه ای رارد. این هابهایی باعث انتشار مقاومت به راروها در بین گونه های مفتلف باکتری ها میشود.

: Transformation *

انتقال اطلاعات ژنتیکی مملول در ممیط به دافل باکتری ترانسفورمیشن نامیره می شود.

: recombination*

نو ترکیبی ژنتیکی یعنی بابهایی DNA از یک ارگانیسم به ارگانیسم دیکرrecombination نامیره می شور.

DNA بابدا شره از طریق مکانیسم های مفتلفی با نوکلئوتیرهای باکتری دریافت کننره یکی میشود:


- 1. homologous
- 2. non-homologous


: Homologous recombination*

بابهایی DNA همولوک با ردیف بازهای مشابه با سلول گیرنره که توسط آنزیع Rec A proteins بابهایی صورت می گیرد . در کلیه انتقالهای ژنتیکی در عال عاضر منظور از recombination نوترکیبی همولوک می باشر . یعنی :


. (homologous recombination)

Recombination.





Transformation is the uptake of naked DNA from the environment



Competence refers to a cell's ability to take of free DNA

* ترانسفورمیشن Transformation *

در ترانسفورمیشن، قطعه آزار شره از DNA باکتری اهرا کننره مستقیما از ممیط فارج سلولی توسط باکتری گیرنره دریافت میشود. جایگزینی بین قطعه وارد شره و کروموزم باکتری گیرنره اتفاق میافتر.

برای انهام عمل ترانسفورمیش، مولکول DNA بایر مراقل ۵۰۰ نوکلئوتیر طول راشته باشر. DNA انتقال یافته یک قطعه کوپکی از کروموزوم باکتری ممسوب می شور. ترانسفورمیشن رر استرپتوکوکوس نومونیا کشف شر و به طور کلی رر باکتری های مفتلفی از بممله هموفیلوس ها، نایسریاها، باسیلوس ها و استافیلوکوکها ریره میشور.قابلیت پزیرش DNA فارج سلولی و بایگزینی آن رر رافل Competence فات می شور و باکتری بایر به فرم فاصی که به آن DNA کفته می شور در آیر. بسیاری از باکتری ها معمولا قابلیت نرارنر به فرم competence رر آینر اما میتوان با رستکاری های آزمایشگاهی مثل شوک کلسیم یا را در معرض قراردادن پالس های الکتریکی با ولتاژ بالا (Electroporation)، قابلیت را در آنها ایهار کرد.





FIGURE 18

Schematic representation of the steps leading to transformation of *Streptococcus pneumoniae*. (a) Development of competence: (1) Cells in the culture produce a soluble protein termed competence factor (▲) that (2) adsorbs at a site on the cell surface, M, causing (3) certain genes to be expressed. Among these (4) is an autolysin (■) that exposes (5) a DNA-binding protein (○) and a nuclease (●). (b) Transformation: A long strand of double-stranded DNA is bound to the cell surface (1) where the nuclease (●) degrades (2) one of these strands. The remaining single strand is bound (3) to a DNA-binding protein (●). In this form it enters the cell (4) and becomes integrated into the othromosome (5) by single-strand replacement.

DNA transfer by transformation




در بعفی از باکتری ها (از ممله هموفیلوس ها و نایسریا ها) انتقال DNA به وجود توالی نوکلئوتیدی کوچکی در DNA در عال انتقال دارد، اما در بقیه باکتری ها (از ممله استرپتوکوکوس نومونیا) انتقال DNA به توالی فاصی امتیاج ندارد.


باکتری های competent ممکن است DNA سالم باکتریوفاژ یا DNA پلاسمید را دریافت کنند، که میتواند به عنوان ماده ژنتیکی فارج کروموزومی تکثیر یابد. در مقابل، تکه DNA کروموزوم باکتری که وارد باکتری گیرنره می شود قادر به تکثیر نفواهد بود مگر اینکه از طریق نوترکیبی به صورت قسمتی از replicon در بیابد.

:Transduction in Bacteria*


رر ترانسراکشن قطعه ای از DNA از یک باکتری توسط یک باکتریوفاژ به باکتری دیگر انتقال می یابر.



Graphic representation of T4 virus (phage).




28




*بالتريوفاژ پيست؟

باکتریوفاژها انگلهای اهباری دافل سلولی انر که در دافل باکتری با استفاده از قسمتی یا همه سیستم بیوسنتزی باکتری تکثیر پیرا میکند. (ویروس های ممله کننره به باکتری ها)




Copyright @ Pearson Education, Inc., publishing as Benjamin Cummings.


*Life Cycle of a Lytic Virus:




* Life Cycle of a Lysogenic or Temperate Virus:



*Life cycle of phage λ :





* ترانسراکشن عمومی :






Figure 14 Generalized transduction by bacteriophages.


** ترانسراکشن افتصاصی :*



(RecA-independent). فاژ از طریق نو ترکیبی و در مکانی ویژه بایگزین میشود λ



bio λ فاژهایی انر که از طریق برش غلط بوجور آمره انر



*Conjugation:






Figure 10

Transfer of F plasmid from an F⁺ to an F⁻ cell. Formation of a mating pair triggers transfer replication of F. By an F-encoded nuclease, one strand is cleaved (nicked) at oriT. Then replication (at arrowhead) occurs by a rolling circle mechanism. The newly synthesized DNA displaces a preexisting single strand of F, which enters the F⁻ cell, where its complementary strand is synthesized.


*Relaxase:




a Conjugation tube forms between a donor and recipient. An enzyme nicks the plasmid.



b Plasmid DNA replication starts. The free DNA strand starts moving through the tube.



c In the recipient cell, replication starts on the transferred DNA.






* تشکیل Hfr strains ؛


هنگامی که فاکتور F در یک بایگاه تصارفی در کروموزوم باکتری قرار میگیرد سلول باکتری به بای +F ، Hfr فوانده میشود.

Hfr = high-frequency recombination

پلاسمیر پس از بایگیری در باکتری گیرنره ژن فور را بیان میکنر و یک پیلی سنتز میشود. سلول Hfr نیز توانایی آغاز کردن مزدوج شدن با سلول -F را دارد.




یک رشته ${\sf DNA}$ کروموزوم به سلول بدیر منتقل میشور اما فُاکتور ${\sf F}$ به تنهایی هیهگاه به سلول گیرنره منتقل نمیشور.



* آشنایی با وسایل آزمایشگاهی:

- ا- لوله : لوله معمولاً باير مقاوم به مرارت ، ساره و برون لبه باشر .
- ٢- يليت : مِنس آن از يلاستيك يا شيشه است كه از رو قسمت بشقاب ماننر سافته شره است .
 - μ یبیت : وسیله ای شیشه ای با هم متفاوت می باشر μ
- ۴- لام: قطعه شیشه ای مستطیلی است که برای رنگ آمیزی میکروبها و مشاهده آن ها بامیکروسکوپ است
 - ۵- لامل : قطعه شیشه ای بسیار نازک ، مربع شکل که روی لام قرار می گیرد .
 - ۴- سمپلر : برای نمونه برداری ظرف ۱ و نمونه ای آزمایشگاهی در مقیاس میکرولیتری به کار می رود .
 - ۷- فیلر و پلاتین (لوپ ، آنس) : برای برراشت و انتقال میکرو ارگانیسم ها به کار می رور.
- ۸- هور : این رستگاه به علت راشتن نوعی صافی مفصوص و عبور پرفشی هوا باعث به وبور آمرن ففایی عاری از میکروب می شور .
 - ۹- فور یا آون : رستگاهی است که با استفاره از مرارت فشک لوازم شیشه ای و فلزی را سترون می کند .



۱۰- اتو کلاو : رستگاهی است که رر اثر مرارت و فشار بفار آب باعث استریل شرن ممیط کشت و ... می شور..(۱۲۱ ررجه سانتیکرار-فشار ۱۵ پونر بر اینچ مربع و زمان ۲۰ رقیقه)

۱۱ – انکوباتور : اطاقکی است که مرارت درون فود را در دمای مشفص ثابت نکه می دارد و دستگاهی است که شرایط مرارتی مناسب برای رشد میکروارگانیسم ا را فراهم می کند .






*انواع مميط كشت - انواع روش كشت :

⊹لشت :

هنگامیکه باکتریها در شرایطی مناسب قرار گیرنر که قادر به تکثیر و رشر باشنر اصطلاها گفته می شود باکتری کشت داده شره است .

*مصط کشت :

از آنها که میکروب یک موجود تک سلولی بوده و قادر است کلیه اعمال هیاتی فود را مستقلا انهام دهد برون آنکه نیاز به سلول دیگری داشته باشد . این اصل بیانگر آن است که میکروبها هم امتیاج به غزا و آب و موارآلی و معرنی دارند. ممیطی مغزی که ماوی کلیه امتیاجات یک میکروب شود را اصطلاما ممیط مفوی کلیه امتیاجات یک میکروب شود را اصطلاما ممیط کشت می گویند.این ممیط کشت می تواند بصورت دست ساز بوده یا یطور طبیعی یعنی داخل سلولهای برن یک جانور باشد.



* چگونگی تهیه ممیط کشت و روش انرازه گیری مقرار ممیط :

انواع ممیط های کشت میکروبی و روش تهیه آنها :

ا- ممیط کشت طبیعی : می توانر از منابع میوانی یا کیاهی باشر مثل ممیط جکر و آبکوشت.

۲- ممیط کشت مصنوعی : که از ترکیبات شیمیایی معینی ساخته می شور که برای بررسی اعمال میاتی میکروبها مناسب تر است.

تقسیم بنری ممیط کشت از لفاظ ظاهری :

ا- معيط كشت جامد (Solid)

(Semi solid)معيط كشت نيمه جامر

(berath) ميط كشت مايع -۳

* تقسیم بنری ممیط کشت ها از لماظ ترکیبات :

ا- مميط يايه : مميط كشتى است كه اكثر ميكروار كانيسم ها در آن توانايي رشر دارد . مانند نوترنيت آگار

۲- ممیط کشت غنی شره : ممیط کشتی است که عوامل غنی کننره ماننر فون و سرم درآن وجود دارد . این ممیطها معمولا در مواردی بکار می روند که تعراد میکروبهای مورد جستمو در نمونه غذایی کم بوده و یا بعلت وجود زیاد میکروبهای دیگر جدا کردن آن با اشکال مواجه است . این ممیطها امکان رشد برای میکروبها را از نظر PH و مواد غذایی فراهم می سازد. مانند بلاد آگار

۳- ممیط کشت براکننره : ممیط های افتراقی – انتفابی – ممیط ممانعت کننره.

۴- ممیط کشت هاوی آنتی بیوتیک : اگر بفواهیم بر روی ممیط کشت فقط باکتری رشر کندو قارچ رشر نکنر به ممیط کشت آنتی بیوتیک سیکلوهگزا اسیر اضافه می کنیم .

*ممیطهای کشت انتفایی :

بعفی از مواد مغزی دارای یک عامل انتفایی هستند که ویزه براسازی یا کشت گروه فاصی از میکروبهاست . عامل انتفایی معمولا با بلوگیری از رشد ارگانیسمهای نامطلوب می شوند. و از این راه موجب رشد شدیدتر ارگانیسمهای مطلوب می شوند. وقتی عامل انتفایی می گویند.بعنوان مثال ، سریم کلرید گار برای استافیلوکوکها انتفایی است.

*مميطهاي افتراقي :

ممیطهای کشت افتراقی اجزایی دارند که موجب می شوند برخی از ارگالنیسمها در مقایسه با باکتریهای دیگری که درهمان ممیط کشت رشر می کنند به شکل متفاوتی ظاهر شوند. مثلا بعفی از باکتریها فاصیت همولیز دارند بدین معنا که تولید آنزیم همولیزین می کنند که این آنزیم در ممیط آگار فون دار باعث پاره شره (لیز شرن) گلبولهای قرمز شره و کلنی آن در ممیط کشت برنگ روشن دیره می شود. این هملیز ممکن است ناقص و یا کامل باشد.

* كلنى:

مهموعه ای از باکتریها که در روی ممیط کشت کنار هم رشر می کننر بر اثر رشر و تکثیر ، تشکیل نقاط برجسته ای روی ممیط کشت می کشت می کشت می دهنر که انرازه آنها متفاوت بوره و بستگی ممیط کشت و میزان رشر و تکثیر باکتری و دارد . این مجموعه نقاط را کلنی (یرگنه) می نامند.



*روش کشت باکتری در ممیط کشت مایع :

ا- ابتدا یک آنس برداشته و آنرا در دست راست بگیرید . بعر آنرا روی شعله کاملا سترون کنید و بگذارید تا سرد شود.

۲-ممیط هاوی باکتری (لوله یا پلیت) را در سرت چپ بگیریر و درب آنرا با دست راست در کنار شعله باز کنیر . دقت کنیر که درب ممیط کشت را روی میز کار فور نگذاریر.

۳-اگر ممیط کشت _{در} لوله است _دهانه آنرا چنر با ر از روی شعله عبور _دهیر تا سترون شور همچنین درب لوله را بیش از مر باز نگه ندارید.

۴- نوک آنس را وارد معیط کرده و یک لوپ از آنرا بردارید. منظور از لوپ سوزن کشت با نوک علقه ای است.

۵- دهانه لوله را ممردا با شعله سترون کرده و درب آنرا بگذارید و ممیط کشت را در مای فور قرار دهید.

۴- لوله هاوی مفیط کشت را در دست چپ بگیریر و نوک آنس آلوده به باکتری مورد نظر را دافل مفیط فرو برده و به آرامی تکان دهیر تا میکروبها در مفیط یفش شونر. ۷-رر مواردی که میکروب را از پلیت (ممیط کشت جامد) برمی دارید با نوک آنس کمی از پرگنه را برداشته و با رعایت موارید که گفته شد آنرا دافل ممیط مایع فرو برده و به آرامی هم بزنیر تا همگن شود.

۸- دهانه لوله عاوی معیط کشت جریر را با شعله سترون کرده و درب آنرا بگذاریر و آنرا در دافل انکوباتور قرار دهیر.

۹- نوک آنس را ممررا با شعله استریل کرده و در مای فور قرار دهید.




* روش کشت باکتری در ممیط مامد:

مميط کشت جامد به رو صورت وجور دارد:

ا. مميط كشت جامد در لوله

۲. ممیط کشت جامر در پلیت

کشت جامد در لوله : به روصورت عموری(Stab Culture) و شیبدار(Slant Culture)ریره می شود که هر کرام از آنها روش کشت فاص فود را دارند:



کشت _{در} پلیت : متراول ترین روش کشت روش کشت فطی است . روشی پرکاربرد میباشر که برای به دست آوردن تککلنی و مشاهره ی تغییرات ناشی از رشر باکتری در مفیطکشت (مثل همولیز) روش مناسبی است.



*سترون كررن وفيرعفوني :

* سترون کررن یا استریل کررن * sterile ؛

به معنی از بین بردن میکروارگانیسمها(تمامی اشکال میاتی اعم از سلول واسپور) در ابزار آلات و لوازم پزشکی، دارویی، مواد غزایی و غیرهاست . استریل یا سترون به معنی کاملاً عاری از باکتری یا قارچ یا ویروس یا دیگر میکروارگانیسمهای بیماریزا و غیربیماریزا (در مورد اشیای بیجان) است . تعریف استریلیزاسیون در پزشکی با ممیط و مواد غذایی متفاوت است.

*فىر عفونى كررن :

از بین بردن باکتری یا قارچ یا ویروس یا ریگر میکروارگانیسمهای بیماریزا در سطح باندار یا بیبان.(که اسپور باقی میماند) *روشهای سترون کردن :

ا- روش مرارتی به وسیله رستگاههای ماننر اتوکلاو و فور در این روش از تاثیر گرما و فشار بفار آب برای کشتن میکروارگانیسمها استفاره می شود .

۲ – روش شیمیایی به وسیله موار ضرعفونی کننره ماننر آب اکسیژنه و انهام واکنشهای شیمیایی (ماننر راریکالهای آزار) برای سترون کردن بهره می بریم .

۳. روش پر تورهی به وسیله تابش پر تو گاما ، پر تو ایکس و پر تو فرابنفش .

* سترون کررن به کمک پرتو رهی :

از سه نوع پرتو استفاره می شور : پرتو فرا بنفش ،پرتو ایکس ، پرتو گاما

پرتو فرا بنفش در بین آنها دارای کار برد وسیعی است ،ولی چون قادر به عبور از آب ،مایعات ،شیشه یا پلاستیک شفاف نیست بنابر این سترون کردن سطوح عریان به کار می رود . پرتو های یو ننره مانند پرتو گاما ، برای سترون کردن مواد غزایی ، فراورده های پزشکی و سایر مواد متراکع به کار میروند . بهترین کار برد پرتو گاما درسترون کردن فاک است . تأثیر پرتو ها بر یافته ها به علت اثرات آنها بر DNA/ست .

*سترون کررن به کمک صافی :

در مورد مملولهایی به کار می رود که نسبت به دما ، پرتو یا گازهای شیمیایی مساس باشنر .

∗روشهای فیریکی استریل؛

*گرمای فشک :

برای لوازم شیشه ای وفلزاتی پون پنس به کار می رور.

ا.سوزاندن:وسایل کثیف مانند باند زفع و... را با آتش می سوزانیع.

۲.مرارت مستقیم: توسط شعله پراغ وسایلی ماننر پنس و آنس را استریل میکنیم.

۳. شعله پاشیرن: با شعله دارن به دهانه ارلن و لوله آزمایش سبب کم شرن آلورگی میشود.

۴. رستگاه فور: با تنظیم هرارت فشک ۱۸۰–۱۶۰ در به سانتی گراد در این دستگاه ، پس از ۲ ساعت وسایل استریل میشود . فور برای استریل کردن پلیت های شیشه ای ، پیپت ها ، لوله های آزمایش ، لواز ٔ دندانپزشکی کاربرد دارد.

*گرمای مرطوب :

گرما را همراه رطوبت برای استریل استفاره میکنیم.

ا. بوشانرن : یکی از قریمیترین روشهای استریل است که اطمینان پنرانی نرار درر ظرفی مقراری آب ریفته و اشیاء را رر آن قرار داده ومرت ۲۰-۱۰ میفوشانیم.

۲. تنرالیزاسیون:برای استریل موادی که در دمای بالای ۱۰۰ تفرب میشوند به کار میرود.که برای سترون مواد پروتینی ،سرمها و واکسنها به کار میرود.در سه روز متوالی ماده مورد نظررا به مدت نیم ساعت در گرما قرار میدهیم و بعد در دمای ۳۷ در به جهت رشد اسپور باکتری قرار میدهیم.

۳. یاستوریزه کردن: برای ازبین میکروارگانیسم ها بیماری زا در فرآورده هایی که ماهیتشان نبایر تغییر کنر.

```
رمای پاستوریزاسیون:
```

*روش های شیمیایی استریل :

موار شیمیایی فنر عفونی کننره انواع بسیار گوناگونی رارند .

تأثیر مملولهای شیمیایی بر میکرو ارگانیسم ها بستگی به سه عامل دارد :

۳- شرایط ممیطی

مکانیسم اثر مواد ضر میکروبی می توانر به صورت انقعاد پروتئینهای یافته ای ،تفریب دیواره یا غشای یافته ای ،هزف گروههای سولفیر ریل وتفار شیمیایی باشر

طبقه بنری موار فسر عفونی کننره :

۲– آلر ئيرها

۳- ترکیبات فنلی

ا- هالوژن ها

۵- گوآنیرها (ساولون)

۹- موار اکسیر کننره (پر منگنات پتاسیم)

la Lieu suis dissipation de la Libiotic



***اثر عوامل فیزیکی و شیمیایی بر باکتری :

عوامل فيزيكي :

- هرارت: ۱۲۱ درجه مرطوب، ۱۵ دقیقه یا ۱۶۰درجه فشک، ۲ ساعت: از بین رفتن اسپور وباکتری
- اشعه [ماوراء بنفش: ایبار دیمر تیمین یا آدنین رسیرن همانند سازی به نامیه دیمر: مرگ باکتری
 مرئی : قرار گرفتن باکتری در معرض نور مرئی یا شرایط مناسب برای بازسازی: قابل برگشت
 گاما: وسایل پلاستیکی یکبارممیرف

عوامل شیمی*ایی*(۱) : –

- - هالوژن ها مثال : کلر، یر
 تفریب پروتئین ها،
 باکتریوسیر و اسیوروسیر،
- آلرئیرها مثال : فرم آلرئیر و گلوتارآلرئیر الله الله کردن گروه های هیرروکسیل و کربوکسیل و کربوکسیل و کربوکسیل و کربوکسیل و کربوکسیل الله کردن گروه های هیرروکسیل و کربوکسیل و کربوکس
 - باكتريوسير: تركيباتي كه باعث كشتن سلول بيماريزا مي شونر.
 - باكتريواستاتيك : تركيباتي كه باعث توقف رشر و ثابت ماندن تعراد سلول بيماريزا هستند.
 - اسپوروسیر: ترکیباتی که باعث از بین رفتن اسپور باکتری ها می گردد.

عوامل شیمی*ایی*(۲) ۰

$$CH_2CH_3$$
 و g و g

• السير كننره ها [- مثال : پراكسير هيرروژن، ازون

- فنر عفونی : وسایل پلاستیکی، لنز های تماسی، پروتز های مرامی

*آنتی بیوتیک ها : ____

ا. ویژگیهای یک آنتی بیوتیک فوب؛

سمیت انتفابی (یعنی دارو برای انگل زیان آور است برون انکه برای میزبان مفسر باشر / طیف وسیع / باکتریوسیر / مانرگاری مناسب در پلاسما / اتصال اندک به پروتئینهای پلاسما/ دسترسی به بافت های مفتلف/ مصرف فوراکی / عدم ترافل دارویی

۲. گروههای آنتی بیوتیکها :

باکتریوسید : آنتی بیوتیکهایی که باکتریهای هساس را از بین می برند.

باکتریوستاتیک : آنتی بیوتیک هایی که به طور برگشت پزیر مانع رشر باکتری ها می شونر .

نكات :

- به طور کلی استفاره از آنتی بیوتیکهای باکتری کش(باکتریوسید) ترجیح داده می شود ولی عواملی نیز وجود دارند که ما را مجبور به استفاده از آنتی بیوتیکهای مهار کننده رشد(باکتریوستاتیک) می کنند.
 - در موارد مفسرف آنتی بیوتیک باکتریوستاتیک،طول دوره درمان باید به مد کافی باشد تا مکانیسمهای ایمنی سلولی و همورال قادر به مذف باکتریها باشند.

آزمایش تعیین مساسیت به آنتی بیوتیکها : -


in vitro : مميط آزمايش مصنوعي ، آزمايشگاهي


in vivo : مميط آزمايش طبيعي ، مميط بدن موجور زنره

سنبشهای کمی فعالیت in vitro آنتی بیوتیکها عبارتنر از:

- MIC : مراقل غلظت مهاركننده يا كمترين غلظت آنتي بيوتيك كه موجب مهار قابل مشاهره رشر باكتريها تمت شرايط استاندارد مي شود .
- انتشار ریسک : آزمایش رایج تر برای بررسی میزان مساسیت آنتی بیوتیکی در آزمایشگاههای بالینی، آزمایش
 انتشار ریسک است(شکلا).

Disk Diffusion Test





• درمان ترکیبی : ـ


درمان ترکیبی با رو یا چنر آنتی بیوتیک در موارد فاص صورت می گیرد:

- [پیشگیری از ظهور سویه های مقاوم
- درمان موارد افتطراری در طول زمانی که تشفیص عامل بیماری در مال پیگیری است
 - بهره بردن از فاصیت سینرژیسم آنتی بیوتیکها
 - سینر ژیسم : [وقتی رو آنتی بیوتیک اثر هم را تشریر می کننر .
- آنتی بیوتیک ها وقتی رخ می دهر که اثر ناشی از مصرف ترکیبی آنتی بیوتیکها بیشتر از میزان اثر ناشی از مصرف آنها به شکل تکی است.
 - آنتاً گونیسم: [وقتی رو آنتی بیوتیک اثر هم را فنثی می نمایند.
- -آنتی بیوتیکی نیز وقتی رخ می رهر که یک آنتی بیوتیک که معمولا کمترین اثر را رار در اثرات آنتی بیوتیک دیگر تدافل ایمار می کنر.

*گروه های اصلی آنتی بیوتیک :

مكانيسم اثر آنتي بيوتيك ها بر اساس موارد زير مي باشر :

- ممانعت از سافته شرن ریواره سلولی
 - ممانعت از سافته شرن پروتئین
- ممانعت از سافته شرن اسیر های هسته ای
 - ممانعت از عملكرد غشاء سيتويلاسمي
 - آنتی متابولیت ها




آنتی بیوتیک های موثر بر _دیواره سلولی : ـــ

- بتالاكتام ها : پنى سيلين ها، سفالوسپورين ها، سفامايسين ها، كارباپنم ها، مونوباكتام ها

- لليكوپپتير ها : ونكومايسين، تيكوپلانين

-سکلوسرین

-باسی تراسین



* بتالاكتام ها :

Penicillin Binding Protein(PBP)


• مقاومت باكترى در برابر بتالاكتام بر اثر:


۲- تغییر گیرنره مربوط به بنی سیلین (کروموزومی): عرم ورود دارو

 4 – مقاومت از طریق موتاسیونهای فور بفوری که میزان این موتاسیونها در هر $^{-1}$ ا تقسیم یک مورد رخ می دهد.


يني سيلين ها (Penicillins) : ـ

یکی از اولین و پر استفاره ترین آنتی بیوتیک هاست که از قارچ پنی سیلیوم تولیر می شور.





- نف سیلین : اثر ضعیف تر بر گرم مثبت، بدون اثر برگرم منفی، مقاوم به بتالاً - آمپی سیلین، کاربنی سیلین : اثر فوب بر گرم مثبت و گرم منفی، تجزیه با بتالاً



✓ اشکال مفتلف در کاربردهای بالینی :

Benzathine benzylpenicillin

بصورت تزریقی استفاره می شور

بصورت غوراکی مصرف نمی شود ، زیرا در اسیر معره غیر فعال می شود.



سفالوسيورين ها : ـ

- ويثركى : باكتريوسيرال

- در صورت مصرف غوراکی: اسهال

52

- عوارض بانبی [-آلرژی

- سمیت رارو(کویر و لکه های پوستی، گرانولوسیتوپنی، تب، آنمی، رر د مطل تزریق)

- غوراكي: اسهال

* گليكوپيتيرها : ===

وانكومايسين (Vancomycin) :


- نوع : یک آنتی بیوتیک گلیکوبیتیری است .
 - اثر : فیلی فوب بر استافیلولوکوس،
- مقاومت : به كنرى پرير مى آير،. تيكوپلانين: مقاومت متقاطع با ونكومايسين
- استفاره : مورر استفاره اصلی آن ررمان S.aureus مقاوم به ینی سیلین است.
 - عوارض بانبي: آسيب كليوى، آسيب شنوايي، لكه هاي پوستي
- نموه عمل : وانکومایسین با جلوگیری از سنتز ریواره سلولی درباکتریهای گرم مثبت عمل می کند .
 - ممروریت : علیه گرم منفی ها فعال نیست.
 - عوارض بانبی: سمیت برای گوش و کلیه، درد معل تزریق،


Vancomycin

* سنتز پروتئین و بایگاه عملکر ۲نتی بیوتیکهای مهارکننره سنتز پروتئین :

- ا.شروع سنتز پروتئین :
- شکل (۱) شروع سنتز پروتئین و بایگاه عمل آنتی بیوتیکهایی که این مرهله را مهار می کنند را نشان می دهد.
 - ۲.طویل شرن رشته پلی پپتیری :

شکل(۲) فرآینر طویل شرن و جایگاه عمل آنتی بیوتیکهایی که این مرهله را مهار می کننر را نشان می دهر.





✔ انواع آنتی بیوتیک های م*هار کننر*ه سنتز پروتئین : =

الف) آنتی بیوتیکهای متصل شونره به زیرواهر 30S ریبوزومی : آمینو گلیکوزیر ، تترا سایکلین ، اسپکتینومایسین بیوزومی : کلرامفنیکل،لینکومایسین،کلینرامایسین ، ماکرولیر ها

آنتی بیوتیکهای متصل شونره به زیرواهر30S ریبوزومی : •

ا– آمينو گليکو زيرها: 🚽

- ویژگی ؛ باکتریوسیر
- مثال : استرپتومایسین، کانامایسین، مِنتامایسین، توبرامایسین، آمیکاسین، نتیل میسین و نئومایسین (موضعی)
- نفوه عملکرد : به شکل برگشت ناپذیر به زیروافر 30S ریبوزوم متصل کمپلکس آغاز 30S-mRNA-tRNAرا متوقف می کربیان مرهله آغاز سنتز متوقف می شور.

این آنتی بیوتیکها همپنین سرعت سنتز پروتئین در مواردی که سنتز آغاز شره است را کاهش داده اشتباه فوانره شرن MRNAرا القاء می کننر.

- طیف فعالیت از فعالیت علیه باکتریهای گرم منفی و بعفی گرم مثبتها. عرم کاربرد درعفونتهای بی هوازی وباکتریهای دافل سلولی به دلیل نیازبه اکسیژن بهت بذب آنتی بیوتیک.
 - مقاومت : مقاومت به این آنتی بیوتیکها شایع است.
 - سینر ژیسع : درای سینر ژیسم با آنتی بیوتیکهای بتالاکتام مثل پنیسیلین ها. بتالاکتامهاسنتزریواره سلولی رامهارمی کننر وررنتیمه موجب افزایش نفوزپزیری باکتری به آمینوگلیکوزیرها میشور.

- سينر ژيسم : وقتي دو آنتي بيوتيك اثر يكريكر را تشرير كننر يعني به عملكرد هم كمك كننر به آن سينر ژيسم گويند .
- آنتا**گونی**سم ؛ وقتی روآنتی بیوتیک اثر متفیار بر عمل هم رارنر ؍ صورت تبویز همزمان ، به کاهش اثر یک یا هر رو آنتی بیوتیک منبر مي شور .

۲- تتراسا بكلينها:

• ویژگی: باکترپوستاتیک

- انواع : تتراسیکلین،مینو سیکلین و راکسی سیکلین
- نموه عملکرد: [- تتراسیکلین ها به طور برگشت پذیر به زیروامر 30S ریبوزوم متها -مانع اتصال آمینوآسیل- tRNA به جایگاه پزیرنره آن روی ریبوزوم 70Sمی شور.
 - طيف فعاليت : اين آنتي بيوتيكها، وسيع الطيف هستنر و عليه باكتريهاي رافل سلولي مفيرنر.
 - مقاومت : مقاومت به این آنتی بیوتیکها شایع است.
- اثرات بانبی : [-اغلب تفریب فلور نرمال روره رخ می رهر و رر نتیمه عفونتهای ثانویه افزایش پیرا می کننر. - همهنین امکان رنگ گرفتن و افتلال سافتمان استفوان و رندانها نیز وجور دارد.

۳-اسىكتىنومايسىن :

• ویژگی: باکتریوستاتیک

 نعوه عملکرد افتلال برگشت پذیر در برهمکنش mRNA و زیرواهد
 شباهت با: [از لفاظ سافتاری شبیه آمینوگلیکوزیرها می باشر ولى موبب اشتباه فوانره شرن mRNA نمى شور.

- طیف فعالیت : درمان نایسریا گونوره مقاوم به پنی سیلین
- مقاومت : مقاومت نادر ر , Neisseria gonorrhoeae

آنتی بیوتی*کها*ی متصل شونره به زیر واهر 50S ریبوزومی : ـ

ا – كلىرامغنىكل، لينكومايسين، كلينىرامايسين: —

• ويژگى : باكتريوستاتيك

ویری ۱۰ - ۱۰ دریر . اتصال به زیرواهر **50**S ریبوزو^م و مهار فعالیت پپتیریل ترنس ^{۱۵} طيف فعاليت [- كلرامفنيكل-وسيع الطيف

ا دلینکوهایسین و کلینراهایسین-مهرود

- مقاومت: مقاومت به این آنتی بیوتیکها شایع است.
- اثرات بانبی : کلرامفنیکل سمی است(سرکوب مغز استفوان) اما برای درمان مننژیت باکتریایی بکار می رود.

۲- م*اکرولیرها*۰

- ویژگی: (باکتریوستاتیک)
 - مثال : اریترو مایسین
- نموه عملکرد : مهار انتقال پیتیریل RNAاز بایگاه A به P با اتصال به ۲۳ S RNA زیرواهر 50S ریبوزومی
 - طیف فعالیت : باکتریهای گرم مثبت،مایکوپلاسما،لیژنلا
 - مقاومت: [-مقاومت به این آنتی بیوتیکها شایع است. [-اغلب باکتریهای گرم منفی،به ماکرولیرها مقاومن

* مهارکننره های سنتز و عملکرد نوکلئیک اسیب

انواع : [الف) مهار کننره های سنتز و عملکر

DNA بنتز و فعالیت

One بنتر و فعالیت

مهارکننره های سنتز و عملکرد RNA؛

- انواع : ريفامپين، ريفامايسين، ريفامپيسين
 - ویژگی: باکتریوسیر
- نعوه عملكر: اتصال به RNAپليمراز وابسته به DNA و مهار شروع سنتز
- طيف فعاليت :اين آنتي بيوتيكها وسيع الطيف هستنر ولي رايمترين كاربرر آنها درمان سل مي باشر.
 - مقاومت: مقاومت به این آنتی بیوتیکها شایع است.
- درمان ترکیبی : به علت شیوع مقاومت،ریفامپین معمولا به شکل ترکیبی با دیگر آنتی بیوتیکها مصرف می شور.

مهارکننره های سنتز و فعالیت DNA : -

- انواع : كوينولونها ، ناليريكسيك اسير،سيپروفلوكساسين،اگزولينيك اسير
 - ویژگی ؛ باکتریوسیر
- نعوه عملکرد: و اتصال به زیرواهر A در DNAژیراز(توپوایزومراز) مِلوگیری از سوپرکویل شرن DNAو در نتیجه مهار سنتز ا
 طیف فعالیت : این آنتی بیوتیکها علیه کوکسی های گرم مثبت فعال ه
 - مهری ارراری بکار می روند.
- مقاومت : مقاومت به نالیریکسیک اسیر شایع است و در مورد سیپروفلوکساسین نیز در مال گسترش می باشد.

ایمنی

*انواع روابط موجور بين ميكرو ارگانيسمها وانسان :

ا- کندروی (ساپر وفیت) که میکروارگانیسم ها از یافته ها وبافتهای مرره یاترشمات سطمی به عنوان منبع غزایی استفاره مینماینر .

۲- همزیستی (سمبیوز)،که هر رو طرف از این رابطه بهره می برنر

- انگلی (پاراز یتسیم)، که به سو< انگل وبه زیان میزبان است.

*عوامل مؤ تررربیماریزایی میکروبها: تثبیت یا پایداری میکروبهادربدن منبربه آلودکی می شود.

🛠 ویرولانس : میزان بیماریزایی میکروب راویرولانس نامنرکه مبین قررت آلوره کننرکی وشرت آسیب رسانی به میزبان ا ست.

* ورور میکروب به برن :

میکروب ،برای ایبار بیماری ، بایر وارر برن شور واین امر نیز مستلزم عبور از پوست ، بافت مفاطبی یا پوششی است که غالباً به صورت سری در برابر مملهٔ میکروبها عمل می نماینر

* عوامل مؤثر در بقاو بیماریزایی میکروبی :

یک میکروب بیماریزا ، برای آلوره کررن برن ، بایر رارای مکانیسمهایی باشر که بر رفاع برن میزبان غلبه نمایر . این مکانیسمها عبارت انر از : رارا بورن عوامل ضر بیکانه خواری نظیرراشتن کپسول ، پروتئین M و ... •

- کپسول (ضر بیگانه فواری) : کپسول دیواره های پلی ساکاریدی باکتریها سبب ایباد مقاومت علیه بیگانه فواری شره در نتیبه باکتری های کپسول دارند .

- پروتئین M (فرر بیگانه فواری) : این پروتئین مقاوم در برابر اسیر و مرارت و مساس نسبت به مواد پروتئولیتیک بوده و فاصیت فر فاکوستیوزی دارد. استرپتوکوکها در سطح فود دارای پروتئین M می باشنر که می تواند به فیبرینوژن متصل شده و سطح باکتری را با فیبرینوژن میزبان پیوشاند و یک پوشش فودی بر روی باکتری اماطه شده و توسط سیستم ایمنی شناسائی نشود)

- ترشح لوكوسيرين : تركيبي است كه باعث اثرات سمى روى WBC مي شود.

- **کوتگولاز:** آنزیمی که پلاسمای سیتراته انسان را به کمک پروتومبین با تبریل فیبرینوژن به فیبرین منعقر می کنر.

-برفورداری از عوامل سمی : (آنروتو کسین ها ، اکز وتوکسین ها)

-بر فورداری از عوامل گسترش رهنره: (دارا بودن آنزیم کلاژناز)

*ویژگیهایی اگزوتوکسین ها به شرح زیل می باشر:

- ۱- توسط کونه هایی از باکتریهای کرم منفی و مثبت تولیر می شونر و بسیار سمی هستنر.
 - ۱- اگزوتوکسین های باکتریهایی کرم منفی مانند توکسین سیاه سرفه ،
 - ۳- اگزوتوکسین های باکتریهایی کرم مثبت مانند ریفتری ، کزاز، بوتولینوم ،
 - ٤- ماهيت شيميايي الزوتوكسين ها : يلي يبتير
 - م**مل ژن :** مستقر بر روی پلازمیر ب*التریها*
- A است . A است A و A است A است A و A است A و A است A و A است A

زیر وامر A دارای فعالیت سمی است و با اضافه کردن ADP ریبوز به پروتئین هدف در سلول انسانی موجب غیر فعال شرن یا افزایش فعالیت سلول است و زیر وامر B ویژه اتصال به سلول میزبان است.

*ویژگیهایی انروتوکسین ها به شرح زیل می باشر: 🕳

- ا- فقط توسط كرم منفى ها تولير مى شور و سميت آنها كمتر ازكزوتوكسين هاست.
- ۲- اندو توکسین ها مِزء ساختاری «یواره سلولی اند. «ر واقع غشاء فارمِی «یواره سلولی باکتریهای گرم منفی را تشکیل می «هند.
 - ۳۰ ماهیت شیمیایی : لیپوپلی ساکاریر (۲۲۶) ژنهای کر کننره آنزیم های مولر ۲۲۶ روی کروموزوم باکتری است
- 3- قسمت پلی ساکاریری انروتوکسین تنوع آنتی ژنیک زیاری دارد و مِهِش های زیاری در این قسمت بومِود می آیر که منبر به پیرایش نژارهای متعددی از باکتریها می شود.

*مقاومت میزبان در برابر میکروبها به سه صورت است: -

√ رفاع ملانیکی: پوست، عطسه و سرفه

- √ رفاع شیمیایی
- √ رفاع میکروبی

√ رفاع مكانيكى : •

ا. بدرا شرن یافته های مرره از پوست به نموی موثر بسیاری ازمیکروبهای متصل به یافته های پوششی را بیرون می ریزر.

۲. همه بافت های پوششی رستگاه گوارش در مرت ۳۹ ساعت بطور کامل تعویض می شور



√ رفاع شیمیایی : •

ا. لیزوزیم: ترشمات مفاطی ، اشک ، عرق و آب رهان همکی ماوی آنزیمی به نام لیزوزیم هستند که ریواره یافتهای بسیاری از باکتریها را مل میکند .

۲. **اسیرهای چرب:** اسیرهای چرب مومور در عرق و ترشمات کوارشی دارای خواص ضرباکتری و قارچ هستنر.

۳. **اسیر معره:** معره عاوی اسیر کلریرریک غلیظ است که می توانر سرعت میکروبها را از بین ببرد.

ع. سیستم لاکتوپراکسیراز: آب دهان ، علاوه بر آنزیم لیزوزیم ، دارای یک سیستم دفاعی ضرمیکروبی اضافی هست که سیستم لاکتوپراکسیراز نامیره می شود .

√ _دفاع شیمیایی : ■

باکتریهای بومی سطح پوست می توانند از طریق رقابت بر سر مواد غزایی ، تغییر شرایط ممیطی مانند PH و ترشح ترکیبات متابولیسمی ویژه با میکروارکانیسم های بیماریزا مقابله کرده و از رشر آنها جلوکیری کنند.

**ایمنی* :


ایمنی نوع ویژه ای از مقاومت است که:

- اولا رر طول زنرکی فرر بر اثر تماس باموار فارجی مشفصی ایبار می شور .
- ثانياً اغلب تنها رربرابر یک نوع میکروب بیماریزا یا سم که ممرک تولیر آن بوره است نقش مفاظتی دارد.

-ایمنی عمومی وابسته به مولکولهای مشفصی موسوم به پارتن است .پارتن ها به نام ایمونوکلوبولینها نامیره میشونر واز بنس پروتئینی هستند .


- هر ایمونوکلوبولین از چهار رشته یا زنبیرپروتئینی تشکیل شره که به شکل 🗡 است . زنبیرهای کوتاهتر سبک وزنبیرهای ررازتر سنگینی نامیره می شونر .

First lines of defence:




Antigens:

- all cells have surface markers called antigens.
- body can recognise these as self or non-self (foreign)



pathogen



*سیستم ایمنی طبیعی و سیستم ایمنی اکتسابی : =

- ایمنی طبیعی موروثی بوره و مستقل از برخور قبلی با آنتی ژنها است و غالبا به فعالیت فاکوسیتها و فاکتورهای دفاعی غیراختصاصی وابسته است.
 - ایمنی اکتسابی در اثر برخورر با عامل بیکانه بوجور می آیر و به فعالیت لنفوسیت ها وابسته است.

*لنفوسیت ها : **_**

- نوع \mathcal{B} (ایمنی هومورال) : تولیر در مغز استفوان– ممل تکامل در انسان مشفص نیست با تولیر پارتن (آنتی بادی) عمل فود را انبام می دهند
- نوع **۱**(ایمنی سلولار)؛ تولیر _{(ر} مغز استفوان ممل تکامل _{(ر} تیموس قرار کرفتن _{(ر} طمال و کره های لنفاوی مهاجرت به ممل آلودکی

-- پارتن ها : --

عمره ترین پروتئینهای پلاسما: آلبومین ، کلوبولینها و فیبرینوژن

 γ β α_1 α_2 α_3 α_4 α_5 α_6 α

پارتن ها عمرتاً از کاماکلوبولینها هستند (با علامت افتصار و/) که ایمنوکلوبولین نیز نامیره می شوند.

انواع يارتن ها : 🕳

تقسیم بنری پارتن ها بر اساس فواص فیزیکی ، شیمیایی و ایمونولوژیکی :

آبوا: در هر کبا که ترشمات وجود دارد(مثل بزاق، اشک، شیر، ترشمات مولوسی و ...)،وجود دارند.توسط پلاسموسل ها تولیدمی شوند. **آبوا:** پس از تماس با آنتی ژن، اولین آنتی بادی هایی هستندکه دربدن سافته می شوندتوسط لنفوسیتهای فعال وپلاسموسلها تولید می شوند.

کوا؛ فراوانترین ایمونوگلوبولین ها(۷۵ تا ۸۰ درصر)هستند — توسط لنفوسیتهای فعال و پلاسموسل ها تولید می شوند — تنها آنتی بادی هایی هستند که می توانند از بفت عبور کنند.

گوا: در نوزادان مهمترین و اصلی ترین ایمونوگلوبولین ها می باشنر (ایمونوگلوبولین بمنینی) که در سطح لنفوسیت های نوزاد وجود دارند - در افراد بالغ هرود ۱۰/۲٪


ور پلاسموسل ها تولیر می شونر و باعث بروز واکنشهای آلرژیک می شونر. $\mathbf{g}\mathbf{E}$

سافتمان ايمونوگلوبين ها :

شلل سافتار: « Y »

- دارای دو زنمیره سبک : ۲ و دو زنمیره سنگین : H
- این نقاط اتصال اختصاصی که به ترتیب قرار کرفتن Tمینواسیرها در بفش متغیر هر دو رشته T و T بستکی دارد.
 - تعرار نقاط اتصال بر روی پارتن، تعیین کننره ظرفیت آن است . ایمنوکلوبین q رو ظرفیتی است.





*مكانيسم عمل پارتنها :

ا- پارتن های فنثی کننره: این کروه با ویروسها یا توکسین های میکروبی واکنش می دهند و اثرات زیانبفش آنها را فنثی می کننر.

۲-**تَّلُلوتینینها:** این گروه شامل پارتنهایی است که با آنتی ژن های زرهای واکنش نشان راره و موبب به هم پسبیرن و تبمع آنها میشونر.

۳-پر**سی پیتینها:** این کروه با آنتی ژن های معلول واکنش و آنها را به رسوبات جامر تبریل میکنند.

۱-اوپسونینها: این گروه با اجزا سطمی یاختههای میکرویی و غیرمیکرویی ترکیب و مصرک بلعیره شرن آنتی *ژنهای مربوط بو*سیله یاختههای بیکانه خوار هستند.


۵-پارتنهای تثبیت کننره مکمل: این کروه از پارتنها یافتههای میکرویی را در عفور یک سری از پروتئینهای فون (پروتئینهای مکمل)متلاشی میکننر.

ایمنی سلولار : 🗕


- ✓ به وسیله لنفوسیتهای نوع آ ایمار می شور.
 - √ انواع لنفوسیتهای T.

ا. کمک کننره : در ارتباط با ایمنی هومورال عمل می کننر.

- ا. سیتوکسیک (کشنره) : واکنش ایمنی سلولی را عهره دار می باشنر و در شناسایی و انهرام سلولهای آلوده به ویروس ، آلوده به باکتری ،انگلهای در افلی سلولهای تغییر یافته در اثر مواد شیمیایی نقش دارنر.
- ۳. سرکوبگر یا مهارکننره؛ فعالیت سلولهای تولیر کننره آنتی باری و سیتوتوکسیک را مهار نموره و در تنظیم فعالیت این سلولها اهمیت بسزایی دارنر.



Immune Response Summary



اپیرمی (شیوع ، همه گیری)بیماریهای میکروبی :

همه گیری (شیوع) بیماری به ایمنی فردی ، تعرارمیکروبهای موبور در مفیط – قررت میکروبها و پگونگی انتقال میکروب ارتباط دارد.انتقال میکروب می تواند به صورت مستقیم وغیره مستقیم از طریق واسطه های بانوری وعوامل مفیطی انبام گیرد .

بهترین روش پیشگیری از همه گیری بیماری :

روش واکسیناسیون است . واکسن (مایه) از نظر پارکنی مشابه عامل بیماریزا است ، ولی به کونه ای تغییر یافته است که بتوانر برون ایبار فظر وارد بدن شود .